

«Winter»-bukse

2203-7



Baby Ull og Kid Silk

«Winter»-bukse

2203-7

Størrelse: xx/liten - x/liten - liten - middels - stor - x/stor

Hoftevidde: 72 - 84 - 90 - 96 - 102 - 108 cm

Benlengde: 70 - 74 - 78 - 80 - 82 - 82 cm

GARN: Kid Silk (77% Kid Mohair, 23 % Silke), nøster à 25 g og Baby Ull (100% Merino Ull Superwash), nøster à 50g

Baby Ull

Beige nr 307: 7 - 8 - 8 - 8 - 9 - 10 nøster

Kid Silk

Naturhvit nr 302: 6 - 7 - 7 - 7 - 8 - 9 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 4 og 5 + elastikk i livet. Eventuelt snor på ca 130 – 150 cm.

Strikkefasthet: 17 m glattstrikk i bredden på pinne nr 5 måler ca 10 cm, 20 m ribb (2 rett, 1 vrang) på samme pinnestørrelse måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Raglansøkninger:

Øk høyre: Plukk opp tråden mellom 2 masker ved å føre høyre pinne inn forfra og sette den på venstre pinne, strikk masken rett.

Øk venstre: Plukk opp tråden mellom to masker ved å føre høyre pinne inn bakfra og sett den på venstre pinne, strikk masken vridd rett.

Både bukse og genser strikkes ovenfra og ned med to tråder samtidig, 1 tråd Baby Ull og 1 tråd Kid Silk.

Begynn øverst i livet.

Legg opp på pinne nr 4, 128 – 150 – 162 – 172 – 184 – 196 m, og strikk ca 10 cm glattstrikk rundt. Skift til pinne nr 5 og strikk 1 omg glattstrikk, og samtidig øk jevnt fordelt til 144 – 168 – 180 – 192 – 204 – 216 m. Sett et merke i hver side med 72 – 84 – 90 – 96 – 102 – 108 m foran og bak (omgangen begynner i venstre side). Sett deretter et merke mellom de 2 midterste m foran og bak. Strikk etter diagram I til merket midt bak. Nå skal bakstykket strikkes høyere. Fortsett med diagram I, og strikk 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 m, vend og strikk 28 – 30 – 32 – 34 – 38 – 40 m tilbake fra vrangsidene. Vend og strikk 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 21 m mer for hver gang til hver side til det er snudd totalt 3 ganger i hver side. Strikk videre etter diagram I til arbeidet måler 28 – 29 – 29 – 30 – 30 – 31 cm (målt midt foran fra oppleggskanten). Nå skal det økes midt foran og midt bak slik: Strikk til 1 m før merket midt foran, øk høyre, 2 rett, øk venstre, strikk til 1 m før merket midt bak, øk høyre, 2 rett, øk venstre, strikk ut omg. Gjenta økningene annenhver omg i alt 9 – 9 – 9 – 9 – 12 – 15 ganger.

Strikk hvert ben for seg. Strikk m fra merket midt foran til merket midt bak over på en egen rundpinne = 90 – 102 – 108 – 114 – 126 – 138 m til hvert ben. Fortsett rundt i samme mønster til benet måler ca 68 – 72 – 76 – 78 – 80 – 80 cm, eller 2 cm før ønsket lengde. Skift til pinne nr 4 og glattstrikk, og fell på første omg jevnt fordelt til 82 – 94 – 100 – 106 – 118 – 130 m. Strikk glattstrikk ca 4 cm, fell av og brett inn den glattstrikkede delen dobbel mot vrangen og sy løst til. Strikk det andre benet likt over de resterende maskene.

Montering


Brett kanten i livet dobbel mot vrangen og sy den til med løse sting til en løpegang. Trekk en bred elastikk i løpegangen og fest alle løse tråder.

I-cord snor:

Legg opp 4 masker på en strømpepinne. I stedet for å snu pinnen for å strikke, skyv maskene til høyre side og strikk rett over alle maskene. Gjenta dette til du har fått snoren så lang som du vil ha den.

Tips: Strikk gjerne litt stramt, og trekk og snurr litt på snoren underveis for å få den jevn og fin.

Diagram I



gientas

beg her

□ = r på rettsiden, vr på vrangsidene

✓ = vr på rettsiden, r på vrangsidene